



VRC 文件

入門教程

如果想盡快使用 VRC 來連線控制，按照以下步驟。並且讀 Command Reference 和試驗它的功能。想要完全瞭解 VRC，請讀完整的用戶手冊（英文版）。

1. 下載最新版本 VRC。
2. 運行下載的安裝程序包。這會把軟件文件複製到你的硬盤中並且可以把 VRC 的快捷方式放到桌面和菜單。
3. 運行 VRC。你會見到一個 Profile 選擇窗口。
4. 雙擊選擇 Default profile，或按回撤鍵。（這裡應該只有一個選擇。）單獨一個雷達顯示會打開。VRC 會在 VATSIM 網絡里下載服務器的目錄並檢查你擁有的是否是最新版本。
5. 可根據你的喜好放置雷達窗口及調整其大小。這一個窗口為 Primary Display（主顯示屏）。只有主顯示屏的上方有菜單鍵和下方有職位頻率文字對話（只能打英文，可以用拼音）。
6. 可以把不同的工具欄打開，包括 Weather Panel (天氣面板)，Controller List (控制員面板)，和 Arrivals & Departures List (離場和進場面板)。可根據你的喜好放置窗口及調整其大小。
7. 在 Settings 菜單內選擇 General...。設定所有選項。記得設定你職位的 Alias 和 POF 文件。
8. 用 OK 鍵來關閉 Settings 菜單。這會保存你的新設定。
9. 從 Settings 菜單里選擇 Audio Devices...。選擇正確的輸入和輸出硬件。暫時把兩個音量都設為 100%。
10. 從 Settings 菜單里選擇 Calibrate Mic...。按照指示來調校你的麥克風輸入音量。（首先會叫你安靜地坐五秒，接著使用一般控制的音量講話五秒）。
11. 從 File 菜單內選擇 Open Sector...來打開 sector 文件。
12. 使用 View 菜單來顯示不同的 sector 文件項目。
13. 從 File 菜單里選擇 Connect...。
14. 輸入你的 Callsign – 呼號（使用觀察者「_OBS」的身份直到把頻率設定好），Full name – 名/姓，VATSIM CID – 註冊號和 Password – 密碼，選擇你的 facility – 設施（剛開始，選擇 Observer – 觀察者）和 rating – 等級。
15. 點擊主顯示屏上方的第一個框。這個框用來顯示現在的世界便準時間，你的呼號和定 Primary Frequency 的提示。點擊這個框來顯示 Communication Panel – 通信面板。
16. 在頻率/對話面板里，在 12 個按鍵中，按其中一個空鍵。這會打開頻率/對話面板的頻率編輯欄。
17. 輸入四個項目（position name – 職位名，frequency – 頻率，voice server – 聲音服務器和 voice channel – 聲音頻道）按 Save Changes 來保存設定。
18. 反復步驟 17 來設定其它空鍵。
19. 從 Settings 菜單里選擇 Colours 來設定雷達的顯示顏色。

20. 現在應該保存你剛建立的檔案。從 File – 文件菜單里選擇 Save Profile As...。
21. 輸入一個新的檔案名稱並點擊 OK 鍵。所有設定已經存好準備下次使用。
22. 現在可以當著空管來連線了。在 File(文件)菜單里選擇 Disconnect(斷線)。
23. 從 File 菜單里選擇 Connect...(連線)，這次請用正確的 callsign(呼號)和 facility(設施)。點擊 Connect(連線)。
24. 當你連完線後，打開 Communications Panel(通信面板)。[點擊主顯示屏上方的第一個框，或者在 Tools(工具)菜單里選擇 Comms Panel]。
25. 在 Communications Panel(通信面板)上，請選擇左邊的框框，這表示你管制的職位。這設定你的 Primary Frequency(主頻率)。在主顯示屏上方的第一個框里你會見到你的主頻率。TX(發送)和 RX(接收)會自動選擇的。
26. 如果你要用聲音管制，請選擇 HDST 或者 SPKR 來連接這頻率的聲音通道。
27. 關閉 Comms Panel。
28. 使用鼠標輪來放大並縮小，點擊右鍵不放用來拉動雷達位置。
29. 請參考 Command Reference 來學真樣拉出 FlightStrip(進程單)，持有跟蹤飛機等等。如果你熟悉 ASRC 的話，很多功能鍵都一樣的。
30. 默認的發話鍵是右 CTRL。默認的飛機選擇鍵(ase1)是加(+)鍵。
31. 想跟其他空管通信，在的 Controller List(控制員面板)里，雙擊空管的呼號。
32. 想造一個論壇組，選擇主顯示器(這會把光標放到主顯示器下方的命令行)後，輸入一行命令好像: .group mygroup 3A 3T 20 – 這會創作一個論壇組叫著<mygroup>和添加3個空管的兩碼號。兩碼號是空管面板里空管呼號前的兩個字母。

另外的通告：

- “Tab”鍵用來在主顯示和聊天窗口的光標來交換。
- 如果你把任何工具窗口關閉，你可以在工具菜單里重新打開工具窗口。
- 每個工具欄都可以小化，只要雙擊它的標題行。
- 如果你的檔案有所變化，又想保存新的設定，記得定時保存檔案。
- VRC 不會讓你覆蓋默認的檔案。如果你需要的話，可以打開一個「乾淨」的檔案。
- 建議你把 Command Reference 對照表印出或者加到「我的最愛」，讓你更加容易學習。
- 記得盡快讀用戶手冊來學習 VRC 所有的功能。
- 享受！！

Notice: This document is converted from the VRC Quick Start Guide in Simplified Chinese on the VRC official website (http://www1.metacraft.com/VRC/docs/translations/VRC_QS%20Chinese.pdf). This version is for reference only and may not contain the most updated information. The English version on the VRC website contains shall be referenced for the most updated information.

The information contained herein is for the purpose of flight simulation only. Do not use for real world navigation in any circumstances.